

Installationsanleitung

ArCon Professional +2026: Installation, Aktivierung und Datenübernahme

Die neue Version ArCon Professional +2026 ist fertig, und es erwarten Sie viele Verbesserungen und Funktionserweiterungen. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation, die Aktivierung Ihrer Lizenz und die Übernahme Ihrer eigenen Dateien aus einer Vorversion.

INHALT

- | | |
|---|---|
| 01 Bevor Sie beginnen | 06 Lizenz aktivieren |
| 02 Systemvoraussetzungen und Version | 07 Floating License und Lizenzverwaltung |
| 03 Download und Installationsstart | 08 Eigene Dateien übernehmen |
| 04 Installationsumfang wählen | 09 Aktualisierungen |
| 05 Installation und Abschluss | 10 Gut zu wissen |

01 Bevor Sie beginnen


Jetzt muss das Programm nur noch installiert werden. Wir haben alles dafür getan, damit dieser Vorgang reibungslos, schnell und ohne großen Aufwand abläuft. Wenn Sie sich an dieses Dokument halten, sollte alles funktionieren. Falls Sie einmal nicht weiterkommen, unterstützen wir Sie gerne, die Telefonnummern für die Installationshilfe stehen auf der letzten Seite.

Weitere Informationen zu den Neuerungen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/@cascados sowie im Erweiterungshandbuch.

Wichtig vor der Installation: Antivirensysteme von Drittanbietern wie NORTON, AVAST oder BITDEFENDER müssen für die Dauer der Installation beendet oder zumindest ausgesetzt werden. Der im Windows-Betriebssystem enthaltene Viren- und Bedrohungsschutz ist in der Regel unproblematisch.

01 Wo ArCon installiert wird

Nach der Installation liegt das Programm unter `C:\ArConSoftware\Arcon Professional +2026`, das **Erweiterungshandbuch** finden Sie dort im Unterordner **Handbuch**. Dieser Pfad gilt für eine Standard-Installation; bei einer benutzerdefinierten Installation ist er entsprechend anzupassen.



Das Verzeichnis `C:\ArConSoftware` nach der Installation

02 Systemvoraussetzungen und Version

ArCon +2026 Professional ist für den Einsatz auf **Windows 11** vorgesehen. Windows 10 wird nicht mehr empfohlen, da Microsoft den Support dafür am 14. Oktober 2025 eingestellt hat. Halten Sie Ihr Betriebssystem über die Windows-Updates aktuell. Alle Angaben in dieser Anleitung beziehen sich auf ArCon +2026 und Windows 11 und gelten nicht für ältere ArCon-Versionen.

- **Dateiformat:** Ab ArCon +2022 werden Projekte mit der Dateinamenserweiterung `*.acpu` gespeichert, bis einschließlich ArCon +2021 mit `*.acp`.
- **Kein Dongle mehr:** Ab ArCon +2023 benötigen Sie weder das eLicenser Control Center noch einen USB-Dongle, wie das bei älteren Versionen der Fall war.

Ausnahme, wenn Sie alte acp-Projekte öffnen wollen: Für das Öffnen und die verlustfreie Übernahme von acp-Projekten aus ArCon +2021 und älter wird der USB-eLicenser nach wie vor benötigt. Schließen Sie vor dem Start von ArCon +2026 Professional einen USB-eLicenser mit einer Lizenz für ArCon +2018 bis ArCon +2022 an, nicht bei bereits geöffnetem Programm. Durch Speichern mit ArCon +2026 Professional wird das acp-Projekt automatisch in das neue acpu-Format überführt. Die Konvertierung wurde mit Projekten bis zur Version ArCon +2016 getestet; für noch ältere Versionen können wir keine Garantie auf einen sauberen Import geben.

02 Weitere Hinweise zur Version

Hinweis für Mac-Nutzer

ArCon ist ein Programm für Windows. Um es auf einem Mac zu nutzen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- 1 Zwischen dem Apple-eigenen Betriebssystem und Windows wechseln. Dazu nutzen Sie bitte **Bootcamp** von Apple.
- 2 Eine virtuelle Maschine mit Windows 11 einrichten. Dazu nutzen Sie bitte das Produkt **Parallels** eines Drittanbieters, eine Alternative ist **VMware**.

Die Installation läuft in beiden Fällen genau so ab wie nachfolgend für ein Windows-System beschrieben.

CreativeLines wird nicht mehr ausgeliefert: Die Entwicklung für das Planlayout-Modul CreativeLines wurde bereits im Jahr 2020 eingestellt, ab sofort entfällt auch der Support. Mit ArCon +2026 Professional wird das Programm nicht mehr ausgeliefert und nicht mehr installiert. Nutzen Sie stattdessen das Nachfolgeprodukt **ThouVis für ArCon**. Einen Überblick der Grundfunktionalität gibt dieses Video auf unserem YouTube-Kanal: [ThouVis für ArCon, Grundfunktionen](#)


03 Download und Installationsstart

Den Downloadlink für die Installationsdatei `Arcon-Setup.exe` finden Sie in Ihrer Auslieferungsmail. Die heruntergeladene Datei liegt anschließend üblicherweise unter `C:\Users\<Ihr_Benutzername>\Downloads`. Sie erkennen sie am blauen Download-Symbol.



- 1 Die Datei `Arcon-Setup.exe` per Doppelklick öffnen. Alternativ erzeugen Sie mit der rechten Maustaste ein Menü am Mauszeiger und wählen dort **Öffnen**.
- 2 Das Komponenten-Setup startet selbstständig und wird über das Internet auf Ihr Gerät geladen.

Die Datei ist ein kleines Ladeprogramm. Es holt das Setup und die von Ihnen gewählten Bestandteile aus dem Internet, eine bestehende Verbindung ist daher Voraussetzung.




Das Ladeprogramm holt zuerst das Setup selbst

04 Installationsumfang wählen

Anschließend öffnet sich das Fenster „**Arcon 26 einrichten**“ mit dem Installationsumfang. Eine empfohlene Standardauswahl ist bereits vorbereitet, Sie können sie frei ändern.

- 1 Die Liste von oben nach unten durchgehen. Einträge mit der Kennzeichnung **Pflichtbestandteil** sind fest eingeplant und tragen rechts den Hinweis „wird installiert“.
- 2 Die Gruppe **Erweiterungen und Bibliotheken** über den kleinen Pfeil auf- und zuklappen und dort die Haken setzen oder entfernen.
- 3 Unter **Installationsorte** das **Programmverzeichnis** prüfen und bei Bedarf über **Ändern** anpassen.
- 4 Unten in der Fußzeile die Summe kontrollieren: **Auswahl** mit Downloadgröße und Bedarf auf der Festplatte. Sie aktualisiert sich bei jeder Änderung.
- 5 **Ich akzeptiere die AGB** ankreuzen. Erst danach lässt sich der Knopf **Installieren** betätigen.

Zum Installationspfad: Wählen Sie auf keinen Fall die Windows-System-Pfade `C:\Programme` oder `C:\Programme (x86)`, da diese mit eingeschränkten Zugriffsrechten behaftet sind. Wählen Sie stattdessen einen normalen Ordner, in dem der Benutzer die Rechte zum Ausführen, Lesen und Schreiben hat. Unsere Empfehlung lautet `C:\ArConSoftware`.




„Arcon 26 einrichten“: Standardauswahl, Programmverzeichnis und AGB-Haken

04 Rechteerhöhung durch Windows

Nach **Installieren** fragt Windows, ob die Anwendung Änderungen an Ihrem Gerät vornehmen darf. Die Meldung nennt **Arcon_WebInstaller** als App und **Firstinvision Software GmbH** als verifizierten Herausgeber.

Bitte genau hinsehen: In diesem Fenster ist **Nein** vorausgewählt. Wählen Sie ausdrücklich **Ja**, sonst wird die Installation nicht fortgesetzt.




Die Rückfrage von Windows mit „Ja“ bestätigen

Zur Benutzeroberfläche: ArCon +2026 Professional wird standardmäßig mit der modernen kleinen Benutzeroberfläche installiert. Diese Auswahl können Sie später jederzeit über **Datei > Optionen > Wechsel der Oberfläche** ändern und auf **klassisch** oder **modern groß** wechseln. Der Menüpunkt steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn ArCon +2026 gestartet, aber noch kein Projekt geöffnet ist. Ist bereits ein Projekt geöffnet, schließen Sie es vorher über **Datei > Schließen**.

05 Installation und Abschluss

Der Setup-Prozess führt Sie durch Download und Installation der einzelnen Komponenten. Je Bestandteil zeigt das Fenster eine eigene Zeile mit Fortschrittsbalken und Zustand (**wartet**, **lädt ...**, **fertig**). Oben sehen Sie den Gesamtfortschritt und wie viele Bestandteile bereits erledigt sind.



Fortschritt je Bestandteil, hier 0 von 15


In der Liste erscheinen auch Bestandteile, die Sie nicht selbst ausgewählt haben, etwa List and Label, Sqlite oder DotNet8. Sie werden automatisch mitinstalliert, weil ArCon sie benötigt.

Die Dauer richtet sich nach Ihrer Internetverbindung und der gewählten Menge.

Rechner ohne Internetverbindung: Mit **Offline-Paket erstellen** im Auswahlfenster laden Sie die gewählten Bestandteile auf einem verbundenen Rechner herunter und installieren sie anschließend am getrennten Arbeitsplatz.

05 Abschluss und Verknüpfungen auf dem Desktop

Nachdem alle Programm- und Zubehörteile erfolgreich installiert sind, können Sie das letzte Fenster über **Schließen** beenden. Mit **Arcon 26 starten** geht es direkt weiter zur Lizenzaktivierung.




Abschluss mit Auflistung aller installierten Bestandteile


Die Installation hat mehrere Verknüpfungen auf dem Desktop erzeugt:

- **ARCON26 Komponenten verwalten**, der ArCon Komponenten-Manager für Aktualisierungen und weitere Bestandteile (siehe Abschnitt 09)
- **Arcon Professional +2026**, das Programm selbst
- **Arcon Support**, TeamViewer für die Fernwartung
- **Thouvis für Arcon**, das Planlayout-Modul der neuen Generation

Solange ArCon läuft, erscheint dasselbe blaue Symbol auch in der **Taskleiste**. Über einen Rechtsklick darauf und **An Taskleiste anheften** starten Sie ArCon künftig direkt von dort.



Das ArCon-Symbol in der Taskleiste




Die vier Verknüpfungen


06 Lizenz aktivieren

Beim Starten der neuen Version erscheint das Fenster „**Lizenzinfo und ,Floating License'**“.

- 1 Den **Aktivierungscode** aus Ihrer **Auslieferungsmail** kopieren und in das Feld **Aktueller Lizenzschlüssel** einfügen.
- 2 **Online Aktivieren** wählen. Die Lizenz wird dadurch auf Ihrem Windows-System gespeichert.



Lizenzschlüssel einfügen und **Online Aktivieren** wählen



Nach der Aktivierung: der Wartungsvertrag steht da, und das Kästchen **Floating License** ist bedienbar

Woran Sie die erfolgreiche Aktivierung erkennen: Der Hinweis **Wartungsvertrag, nächste Erneuerung: 12/30/99** steht für eine erfolgreich aktivierte unbefristete Lizenz, erworben durch regulären Kauf oder Service-Vertrag.

07 Floating License und Lizenzverwaltung

Mit **Online Deaktivieren** geben Sie die Lizenz für einen anderen Rechner frei, auf dem Sie direkt weiterarbeiten können, eine Onlineverbindung vorausgesetzt. Online Aktivieren und Online Deaktivieren ermöglichen Ihnen damit ein wechselweises Arbeiten auf mehreren Rechnern mit einer Lizenz.


Optional aktivieren Sie das Kästchen **Nutzung als ‚Floating License‘** per Mausklick, um diesen Vorgang zu automatisieren. Vor der ersten Aktivierung ist das Kästchen ausgegraut.

Voraussetzung für Floating License: ArCon +2026 muss regulär beendet werden, und sowohl beim Start als auch beim Beenden von ArCon muss eine Internetverbindung bestehen. Ist das nicht der Fall, verbleibt die Lizenz auf dem zuletzt aktivierten Gerät.

Die Lizenzverwaltung später wieder öffnen

Möchten Sie die Lizenzverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffnen, finden Sie diese in ArCon ganz rechts oben unter **Hilfe > Lizenzverwaltung**. Hier können Sie jederzeit Ihre Lizenz aktivieren oder deaktivieren und den Umgang mit der Floating License ändern.

Menüpunkt ausgegraut? Der Eintrag **Lizenzverwaltung** ist gegraut, wenn bereits ein Projekt zur Bearbeitung geöffnet ist. Um Änderungen in der Lizenzverwaltung vorzunehmen, schließen Sie das Projekt vorher.



Menü **Hilfe** mit dem Eintrag **Lizenzverwaltung**

08 Eigene Dateien aus einer Vorversion übernehmen

Für den Import Ihrer individuellen Einstellungen und Dateien, also eigene Schriftfelder, Wandtypen, Fenster und Türen, spezielle Objekte und Texturen, kopieren Sie am besten die ganzen Ordner aus einer älteren ArCon-Version in die Version +2026.

Konkret sind das die folgenden Ordner. Die angegebenen Pfade gelten für eine Standard-Installation und zeigen beispielhaft die Version +2022:

- **Eigene Schriftfelder:** C:\Eleco\ArCon Professional +2022\Programm\Standard\Logos
- **Eigene Fenster:** C:\Eleco\ArCon Professional +2022\Programm\Standard\Fenster
- **Eigene Türen:** C:\Eleco\ArCon Professional +2022\Programm\Standard\Tueren
- **Eigene Wandtypen:** C:\Eleco\ArCon Professional +2022\Programm\Standard\Wandaufbau
- **Eigene Büroschriftköpfe:** C:\Eleco\ArCon Professional +2022\Programm\Standard\Rauminfo
- **Collada-Objekte:** C:\Eleco\ArCon\Objekte\Collada
- **ARGE-Objekte:** C:\Eleco\ArCon\Objekte\BAD\ARGE
- **Eigene Objekte:** C:\Eleco\ArCon\Objekte\Eigene


Andere Ausgangsversion? Bei älteren oder neueren Versionen (+2016, +2018, +2023 und so weiter) ersetzen Sie die Versionszahl 2022 im Pfad entsprechend und suchen im Ordner Ihrer Versionsnummer. Bei einer benutzerdefinierten Installation sind die Pfade ebenfalls anzupassen.

Tipp: Bei Bedarf können Sie diese individuellen Einstellungen auch per USB-Stick oder über ein internes Firmennetzwerk von einem Gerät auf ein anderes übertragen.

09 Aktualisierungen über den Komponenten-Manager

Aktualisierungen für ArCon werden über den **ArCon Komponenten-Manager** zur Verfügung gestellt. Sie öffnen ihn über die Desktop-Verknüpfung **ARCON26 Komponenten verwalten**; es erscheint das Fenster „**Arcon 26 verwalten**“.

- Steht eine Aktualisierung für eine Komponente bereit, wird dies oben angezeigt, etwa „**1 Update verfügbar**“ mit der Gesamtgröße. Mit **Alle aktualisieren** spielen Sie diese ein.
- Links wählen Sie den **Bereich** (Alle Komponenten, Bibliotheken, Kern, Optionale Module), rechts stehen die Karten, getrennt nach aktualisierbar und installiert.
- Das Feld **Komponenten suchen** filtert die Liste, **Protokoll** zeigt die letzten Vorgänge, **Details** die Versionsstände.
- Über das Menü ... einer Karte lässt sich ein Bestandteil nachinstallieren oder wieder entfernen.
- Links unten prüfen **System prüfen** und **Hardwareempfehlungen anzeigen** Ihren Rechner. Ganz unten führt **Arcon 26 deinstallieren** zur vollständigen Entfernung.



„Arcon 26 verwalten“: eine verfügbare Aktualisierung wird oben und auf der Karte angezeigt

10 Gut zu wissen

- Für die Nutzung von **CASCADOS AI** benötigen Sie einen eigenen **Google Gemini API-Key**. Wie Sie diesen erstellen und hinterlegen, erfahren Sie direkt in CASCADOS AI. Eine Videoanleitung dazu finden Sie hier: [Videoanleitung zum Google-Gemini-API-Key](#). Die Bilderzeugung erfolgt überGoogles Gemini-Bildmodell (bekannt als „Nano Banana“) und verursacht Kosten in Höhe der verbrauchten Tokens, abgerechnet wird direkt über Google. Die aktuellen Preise der verschiedenen Gemini-Modelle finden Sie auf der offiziellen Gemini-Preisseite von Google, eine Anleitung zum API-Key selbst enthält diese Seite nicht: ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- Software von ArCon Software GmbH wird, sofern nicht anders vereinbart, im vollen Umfang erworben und gilt für alle zum Kaufzeitpunkt vereinbarten Pakete.
- In einem aktiven ArCon-Service-Vertrag ist die Berechtigung für Bezug und volle Nutzung der jeweils aktuellsten Versionen enthalten. Falls Sie noch keinen ArCon-Service-Vertrag haben und sich dafür interessieren, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb: office@krenn-bausoftware.at

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem ArCon.

Ihr Guido Krenn

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Für die Unterstützung bei der Installation und Fragen zu ArCon rufen Sie mich gerne unter **0043 (0) 664 142 70 64** an.

E-Mail: office@krenn-bausoftware.at

Tutorial & Videos: youtube.com/@cascados